

## **Порядок надевания и безопасного снятия защитного халата**

### **Надевание**

- 1.Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.
- 2.Наденьте первую пару перчаток.
- 3.Наденьте шлем костюма. Он должен быть большого размера и закрывать шею. Волосы полностью убираются под него. Завязки шлема перекрещиваются под подбородком и завязываются с левой стороны на узел.
- 4.Наденьте противоэпидемический халат. Для этого одну тесьму халата проденьте в петлю на вороте халата. Ворот халата должен перекрывать завязки шлема и плотно к нему прилегать. Полы халата должны заходить одна за другую, чтобы избежать открытых участков одежды. Тесьму ворота халата завяжите с левой стороны петлей. Две завязки пояса оберните вокруг талии. Завязки пояса халата завяжите с левой стороны петлей.
- 5.Наденьте бахилы поверх обуви.
- 6.Наденьте вторую пару перчаток. Перчатки надеваются поверх рукавов халата.
- 7.Разверните полотенце, сложите его пополам по длине и заложите за пояс халата с правой стороны.

### **Снятие**

- 1.Из -за пояса халата медленно и аккуратно достаньте полотенце, сворачивая его снизу наружной частью внутрь.
- 2.Полностью сверните полотенце и поместите его в контейнер для отходов класса В.
- 3.Обработайте руки дезраствором.
- 4.Развяжите пояс халата. Затем развяжите тесьму на вороте халата.
- 5.Снимите халат и медленно сверните его, выворачивая наизнанку.
- 6.После сворачивания осторожно снимите верхние перчатки, оставляя их в рукавах халата.
- 7.Положите халат с перчатками в контейнер для отходов класса В.
- 8.Снимите бахилы и поместите их в контейнер для отходов класса В.
- 9.Обработайте руки дезраствором.
- 10.Развяжите завязки шлема.
- 11.Снимите шлем, выворачивая его наружной стороной внутрь.
- 12.Обработайте руки дезраствором.
- 13.Снимите перчатки и поместите их в контейнер для отходов класса В.
- 14.После снятия перчаток обязательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.